السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sockets in Delphi

في هذا الدرس سنتعلم كيف نرسل ونستلم ملفات عبر Sockets

هذا مقال عن الـ Sockets


http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_socket

بدايه الدرس سوف نحتاج فقط الى دلفي (كل الاصدارات تفي بلغرض)

نفتح مشروع جديد

ونضيف اليه عنصر TMemo ونضيف اليه عنصر

وليصبح شكل البرنامج هكذا



علما

ان اسماء العناصر ك التالي

TMemo = mmo1

TServerSocket = srvrsckt1

في حدث Create للفورم

نكتب الاكواد التاليه

srvrsckt1.port := 23;

srvrsckt1.Active := True;

ليصبح الكود هكذا

```
;(procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject
begin
srvrsckt1.port := 23;
srvrsckt1.Active := True;
end;
                                            الان في حدث Close للفورم
                                                      نكتب الكود التالى
srvrsckt1.Active := false;
                                                     ليصبح الكود هكذا
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action:
;(TCloseAction
begin
srvrsckt1.Active := false;
end;
                                       الان نحفظ المشروع
ثم نغلقه ونفتح مشروع جديد
```

نضيف المكونات التاليه

TClientSocket , TEdit , TButton


علما ان اسماء المكونات كالتالي

TClinetSocket = clntsckt1

TEdit = edt1

TButton = Button1

وليصبح البرنامج هكذا



في حدث Create للفورم نكتب الاكواد التاليه

clntsckt1.Port := 23;

;'clntsckt1.Host := '127.0.0.1

clntsckt1.Active := true;

علما ان الايبي 127.0.0.1 هوه الايبي الداخلي (لجهازك فقط)

بمعنى يجب تبديل الايبي الى ايبي الشخص الثاني لتسطيع الارسال والاستلام منه

الان في حدث FormClose نكتب الكود التالي

clntsckt1.Active := false;

الان في حدث Button1Click نكتب الكود التالي

if clntsckt1.Active then ;(clntsckt1.Socket.SendText(Edt1.Text)

وسوف تصبح الاكواد هكذا

```
(procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject
begin
!cIntsckt1.Port := 23
!'cIntsckt1.Host := '127.0.0.1
fcIntsckt1.Active := true
end
(procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction
begin
!cIntsckt1.Active := false
end
(procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject
begin
if clntsckt1.Active then
(cIntsckt1.Socket.SendText(Edt1.Text
end
```

في حدث srvrsckt1ClientRead نضيف الكود التالي

(mmo1.Lines.Add(Socket.ReceiveText

وليصبح الكود هكذا

'procedure TForm1.srvrsckt1ClientRead(Sender: TObject

(Socket: TCustomWinSocket

begin

(mmo1.Lines.Add(Socket.ReceiveText

end

الان اعمل كومبايل للمشروعين

١- افتح السيرفر

٢- افتح الكلاينت

۳-اکتب شي في edit1.text

٤- اضغط على زر الارسال Send

٥- لاحظ TMemo في السيرف

الان البرنامج يعمل جيداااا لاكن بقى شىء واحد يجب ذكره

ماذا لو كان عندك اكثر من كلاينت يرسل المعلومات دفعه واحد

بلتاكيد يوجد هناك حل وهوه سهل جداا

```
'procedure TForm1.ServerSocket1ClientRead(Sender: TObject
(Socket: TCustomWinSocket
var
i:integer
$sRec : string
begin
for i := 0 to ServerSocket1.Socket.ActiveConnections-1 do
begin
with ServerSocket1.Socket.Connections[i] do
begin
$sRec := ReceiveText
if sRecr <> " then
begin
! (': Memo1.Lines.Add(RemoteAddress + ' sends
(Memo1.Lines.Add(sRecr
end
end
end
end
```

انتهى كلشيء الان عندما يقوم السيرفر بقرائه المعلومات من الكلاينت سوف يضيف المعلومات الى عنصر TMemo

ملاحظه:

هل تعلم ان الهاكرز يستعملون هذه الطريقه لصناعه برامج الاختراق المبداء سهل لاكن الاختراق جريمه يعاقب عليها القانون لذالك لا انصحك في اختراق الابرياء والتجسس عليهم لانه كما تدين تدان

کان معکم Mariio 9/7/2013 USA